### Impostazioni personali di altre cose

Cose che c'entrano poco con CSP e che metto qui per averle velocemente sottomano.

Photoshop

Velocizzare avvio: premere icona tenendo premuto *Shift*, così non carica i *plug-in* di terze parti. Cintiq

Per impostare il secondo tasto della Pro Pen andare sulle impostazioni della tavoletta e selezionare Cancella come nell'immagine:



Eventualmente, se non è presente, aggiungere alle applicazioni CSP, basta cliccare sul + a fianco dell'elenco (forse deve essere avviato prima).

### Impostazioni di base dell'ExpressKey



#### Fig. 2

#### Impostazioni Touch Ring



Selezionare L'EK Remote ;

- aprire CSP;
- aggiungere CSP all'elenco delle applicazioni;
- selezionare CSP;
- abbinare a ogni opzione l'azione appropriata: per scorrimento automatico/zoom non occorre far nulla.

Fig. 3

Su Dimensioni del pennello bisogna selezionare tasto e nella finestra che appare impostare ' (apostrofo) e ì (i accentata), che sono le short cut di CSP per variare le dimensioni del pennello:

Nuovo	Elimina	Aggiungi speciale
Idsti		
Itilizzare il dispositivo di punt lic su OK per accettare o su A Tarti	amento per ent Annulla per usci	trare nei campi di testo e far re.

Per Rotazione, analogamente, selezionare – (lineetta) e à (a accentata) per impostare la rotazione del foglio (aggiustare, al ribasso, la velocità di rotazione, perché di default è isterica):

- 1			
à			
ovo	Elimina	Aggiungi speciale	1
	à a	à a ovo Elimina	à a by b Elimina Aggiungi speciale

Proprietà tavoletta Wacom	– 🗆 X
Dispositivo: < EK Remote Cintiq Pro 24 P Applicazione: < CIPStudioPaint	> - + -
Touch Ring ExpressKey Controlli schermo	
Scorrimento automa ~ Lenta Veloce Alterna	Tasto     ✓       Scorrimento automatico/zoor       Scorri       Zoom       Rotazione       ✓       Tasto       Definita per l'applicazione       Disattivata       Predefinito
Mostra impostazioni Touch Ring	Predefinito
Informazioni su Opzioni	

#### Fig. 6

### Modifiche tasti

Ho modificato i tasti nell'angolo inferiore destro dell'*Express Key*: PgSu è diventato Deseleziona e PgGiù è diventato Cancella (cioè il tasto Canc).



# 2020/03/06

Ho modificato i tasti nell'angolo inferiore destro dell'Express Key: PgGiù è diventato Cancella (cioè il tasto Canc) e PgSu è diventato Deseleziona.

### 2022/04/29

Ho modificato Cancella, in basso a dx, in Annulla.

Attenzione. Annulla è, nel programma, CTRL+Z. Non si può inserire questa combinazione dalle proprietà selezionando Tastiera > Tasto e inserendo la combinazione (non accetta CTRL), ma selezionando direttamente Tastiera > Annulla.

# Photoshop Punta a freccia

Cliccare sull'ingranaggio nello strumento linea.

# 2022/06/08

Appunto per la creazione dell'immagine dell'EK Remote: per esportare i testi da Al bisogna prima convertirli da Testo > Crea contorno. Salvare come .svg e poi importare in CSP da *File > Import > Vector...*